




Balança

Índice

Apresentação	3
Objetivo	3
A quem se destina.....	3
Pré-Requisitos.....	3
Sobre este Manual.....	4
Convenções Adotadas	4
Cadastros	5
Tipo de Carga.....	5
Tipo de Documento.....	6
Movimentação.....	9
Pesagem de Entrada de Matéria Prima	9
Pesagem de Entrada de Produtos Diversos.....	11
Pesagem de Matéria Prima Saída.....	15
Pesagem de Produtos Diversos Saída.....	16
Acerto de Pesagem de Matéria Prima	18
Acerto de Pesagem de Produtos Diversos.....	19
Fechamento da Balança.....	21
Reabertura do Fechamento.....	22
Transferência de Certificado.....	22
Consulta	25
Entrada de Matéria Prima por Fundo Agrícola	25
Entrada de Matéria Prima de 1 em 1 hora.....	26
Entrada de Matéria Prima por Intervalo de hora.....	28
Entrada de Moagem de Matéria Prima.....	30
Certificado de Pesagem de Matéria Prima	34
Certificado de Produtos Diversos.....	35
Movimentação de Produtos Diversos.....	36

Apresentação



Módulo Mega Balança

Objetivo

Levar o conhecimento do usuário a importância e o conceito dos processos que compõe a funcionalidade da balança agrícola.

Dentre os Principais assuntos, serão abordados:

- Tipo de Carga;
- Tipo de Documento;
- Pesagem de Entrada
- Pesagem de Saída
- Acerto de Pesagem
- Fechamento
- Reabertura
- Consultas
- Relatórios

A quem se destina

Aos profissionais (sejam do suporte técnico ou consultores de implantação) ligados a todos os módulos do Mega Agrobusiness.

Pré-Requisitos

- Conhecer os Tipos de Cargas;
- Conhecer os Tipos de Pesagem;

Sobre este Manual

O intuito deste material é somente servir como referência para o acompanhamento durante a operacionalização de todo o processo de pesagem agrícola.

Nele, o usuário encontrará uma breve descrição da utilização de cada cadastro ou movimentação, dicas dos principais atributos, e observações importantes.

O objetivo deste manual não é auxiliar o usuário no processo de implantação do sistema.

Para isso, o usuário deve entrar em contato com a área de consultoria da Mega Sistemas e/ou da Unidade que efetuou a implantação/venda do sistema.

Convenções Adotadas

Um sinal de adição (+) entre duas teclas significa que você deve pressionar essas teclas simultaneamente. Por exemplo, "pressione ALT+TAB" significa que você deve manter a tecla ALT pressionada enquanto pressiona TAB.

Quando o texto estiver em *itálico*, indica o nome de um componente do Windows, por exemplo: *check Box*, *combo Box*, etc.

Já quando o texto estiver em **negrito**, indica o nome de um componente do Mega Empresarial, por exemplo: **Data Nascimento**, **Pasta Geral**, **Botão Atualiza**, etc.

Os ícones a seguir identificam os diferentes tipos de texto que podem ser encontrados neste material:

Ícone	Indica que o texto é:
	Uma observação importante
	Uma dica ou sugestão útil


Cadastros

Nessa função estão agrupados todos os cadastros da Balança. Esses cadastros contêm informações e especificações das entidades controladas pelo sistema.


Tipo de Carga

Tipo Carga/Descrição

Esta função permite cadastrar o tipo de carga a ser movimentada, que será informada na tela de Pesagem de Diversos.



Tipo de Carga




Edição de Tipo de Carga

👍 Na inclusão do tipo de carga, basta apenas informar o tipo e a descrição da carga e o tipo de movimento, que pode ser **Entrada** ou **Saída**.


Tipo de Documento

Cód. Documento/Tipo Carga/Descrição.

Permite cadastrar os tipos de documentos que serão informados na Pesagem de Diversos.



Tipo de Documento




Edição de Tipo de Documento – Aba Geral

Cód. Documento: Neste campo deverá ser informado o número sequencial do documento.


Tipo de Carga: Aqui deverá ser escolhido o tipo de carga a que se refere o documento, que poderá ser **Entrada** ou **Saída**, conforme cadastrado na função anterior.

Descrição: Campo no qual deverá conter a descrição do documento.

Informa OE/ Informa Produto: Com relação a estes dois campos existem apenas uma opção possível: informar a **ORDEM DE ENTRADA** na aba **Documentos da Pesagem de Diversos** ou selecionar o **PRODUTO** na aba **Produto da Pesagem de Diversos**.



Edição de Tipo de Documento - Aba Integração



Edição de Tipo de Documento - Aba Produtos

☞ Quando a pesagem for à tela de **Entrada** e o tipo de carga **ENTRADA**, o peso será gravado no **BRUTO**,

Ou se for do tipo de carga **SAÍDA**, ou seja, o veículo está entrando vazio, o **Peso** será gravado na **TARA**.

E se a pesagem for à tela de Saída e o tipo de carga ENTRADA, o peso será gravado na TARA, quando for do tipo de carga SAÍDA, ou seja, o veículo está saindo cheio, o Peso será gravado no BRUTO.


☞ Ao utilizar o Módulo Distribuição do Mega, e desejar utilizar os dados de uma Ordem De Expedição (OE), ao acessar a tela de Entrada de Pesagem Diversos, deverá pressionar no teclado (F5),

Aparecerá uma tela onde serão informados o tipo de carga, tipo de documento e a ordem de expedição.

Movimentação


Pesagem de Entrada de Matéria Prima

Esta função tem como objetivo o controle da entrada da matéria prima por carregamento próprio, de fornecedor, de acionista e de outras origens. As informações são registradas por fundo agrícola, frente, zona e intervalo de hora.



Tela de Entrada - Pesagem de Matéria Prima


☞ As informações desta tela podem ser preenchidas de duas maneiras: **automática**, através da leitura de códigos de barras ou **manual**, através da digitação das informações, que serão solicitadas conforme o cadastro efetuado na configuração da tela de pesagem.



Tela de Saída - Pesagem de Matéria Prima

Pesagem de Entrada de Produtos Diversos

Esta função tem como objetivo registrar a pesagem dos Diversos Produtos que entram na usina.



Pesagem de Entrada de Produtos Diversos – Aba Documentos

☞ No início do processo, o sistema habilita a tela de configuração de equipamentos para que a balança de pesagem seja selecionada.

Em seguida, a tela de pesagem de entrada de produtos é exibida para que sejam preenchidos os seguintes campos:

Filial: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema e não permite alteração.

Certificado de Pesagem: O número do certificado de pesagem é informado pelo sistema, ao final deste processo.

Balança: Este campo é preenchido automaticamente quando da seleção do equipamento de pesagem.

Safrá: Neste campo deve-se informar a safrá a qual a pesagem se refere. Para selecionar as safras cadastradas, pressione o botão .

Num Original: Neste campo, de preenchimento opcional, informa-se o código do documento que deu origem ao processo.

Data: Esta data é automática e corresponde à data posterior ao último fechamento realizado da balança de materiais diversos.

Fornecedor: Neste campo, pressionando-se o botão , seleciona-se o responsável pelo fornecimento da carga.

Tipo de carga: Aqui basta apenas selecionar o tipo da carga: **Entrada** ou **Saída**.

Peso (F10): Neste campo deverá ser informado o peso do caminhão em toneladas, ou no caso de leitura automática, basta pressionar a tecla F10, que o sistema assume o peso apresentado na balança.

Bruto/Tara/Liquido: Estes campos são preenchidos automaticamente pelo sistema. Na pesagem de entrada, ao ser informado o campo Peso, o sistema preenche de imediato o campo **Entrada**, enquanto que os demais são automaticamente preenchidos na Pesagem de Saída.

Após o preenchimento destes campos, pressiona-se o botão , para informar os campos complementares:


Compartimento: Campo preenchido automaticamente pelo sistema.

Equipamento: Selecione o equipamento que transporta a carga e o sistema automaticamente preencherá a placa e o veículo do mesmo.

Placa: Caso não tenha sido informado um equipamento já cadastrado, a placa do veículo deverá ser informada.

Veículo: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema, quando selecionado o equipamento. Caso contrário, ele não é habilitado para preenchimento.

Motorista: Existem duas opções de preenchimento deste campo: informar o nome de um motorista não cadastrado ou selecionar um motorista cadastrado no sistema, pressionando-se o botão .

Ao final do preenchimento destes campos, clica-se no botão  para validar o processo, e em seguida, o botão  para preencher as informações referentes aos **DOCUMENTOS**:


Tipo Docum.: Selecione o tipo do documento.

Seq. da OE: Neste campo deve-se informar o número da **Ordem de Entrada**, mas este campo estará disponível para preenchimento apenas se no cadastro de tipo de documento o parâmetro **Informa OE** estiver marcado.

Destinatário: Informe o destinatário da carga.

Documento: Aqui deve ser informado o número do documento.

Em seguida, deve-se pressionar o botão  para registrar as informações e preencher os campos referentes aos **PRODUTOS**.



Pesagem de Entrada de Produtos Diversos - Aba Produtos

👉 Inicialmente, pressiona-se o botão , para preencher as informações a cerca dos produtos que estão entrando na empresa:

O campo **Item** é de preenchimento automático e os demais (**Almoxarifado**, **Produto**, **Complemento**, **Quantidade** e **Lote Fab.**) devem conter as informações do produto.


Para finalizar o registro das informações, pressiona-se o botão .

Para reiniciar o processo de pesagem, basta pressionar o botão .

Ao final do processo, o sistema informa o número do Certificado de Pesagem, que deverá ser preenchido na pesagem de saída, e disponibiliza a sua impressão. Caso não seja impresso no momento da pesagem, o certificado ficará disponível para consulta (certificados pendentes) ou emissão (relatório).

Pesagem de Matéria Prima Saída

Esta função tem como objetivo a conclusão do processo de entrada de matéria prima, com a obtenção do peso líquido do carregamento.




Pesagem de Matéria Prima Saída

☞ Ao ser preenchido o número do certificado de pesagem o sistema apresenta as informações digitadas na pesagem de entrada. Após ser informado o peso de saída do veículo, o sistema exibe o peso líquido do carregamento.

Quando a operação é finalizada, é possível emitir o certificado de matéria prima, que também estará disponível na opção de consultas de certificados (últimas emissões) ou na opção de relatórios.

Pesagem de Produtos Diversos Saída


Esta função é semelhante à pesagem de saída de matéria prima e tem como objetivo a conclusão do processo de entrada de materiais diversos na empresa, com a obtenção do peso líquido do carregamento e a emissão do certificado de pesagem.



Pesagem de Saída de Produtos Diversos

Inicialmente, é necessário informar o número do certificado de pesagem correspondente a esta saída no campo **Documento**.

☞ Caso deseje pesquisar, basta pressionar o botão  e o sistema exibirá a seguinte tela:



[EMPRESA DEMONSTRACAO - Abr/2016]

Procurar

Informe

Safrá: 1415 ...

Placa: []

Emissão entre: 18/04/2016 e 18/04/2016

Equip. Transporte: [] ...

✓ Procurar ✗ Cancela

Pesquisa de Certificado de Pesagem


Nesta tela é possível pesquisar os certificados de pesagem de materiais diversos pendentes, efetuando a consulta através da **Safrá**, **Placa do Veículo**, **Período de Emissão** e/ou **Equipamento de Transporte**. Todos os campos são de preenchimento opcional, mas é necessário que pelo menos um deles seja informado.

Ao identificar o certificado de pesagem, o sistema exibirá todas as informações referentes ao mesmo e habilita apenas o campo **Peso (F10)** para que seja preenchido o peso de saída do veículo, ou pressionada a tecla **F10**, para que o sistema assuma o peso que está sendo indicado pela balança. Automaticamente o campo **Líquido** é preenchido pelo sistema.

Da mesma maneira que ocorre na Pesagem de Saída de Matéria Prima, ao ser finalizada a operação, é possível emitir o certificado de saída de produtos diversos, que também estará disponível na opção de consultas de certificados (últimas emissões) ou na opção de relatórios.

Acerto de Pesagem de Matéria Prima

Esta função tem como objetivo a correção da matéria prima que entrar ou sair.




Acerto de Pesagem de Matéria Prima


Para efetuar o acerto, é necessário informar o número do certificado de pesagem, No campo **Documento**. Automaticamente, o sistema exibirá as informações referentes a esta pesagem. Para alterar o peso desejado, basta pressionar o botão e o sistema habilitará os campos referentes ao **Peso Entrada** e **Peso Saída**. Após alteração, basta pressionar o botão para concluir a operação.

Acerto de Pesagem de Produtos Diversos

Esta função tem como objetivo a alteração dos dados da pesagem dos diversos materiais que entram ou saem da empresa.



Acerto de Pesagem de Produtos Diversos

Inicialmente, é preciso informar o número do certificado de pesagem no campo **Documento**, ou pesquisá-lo, clicando no botão . Em seguida o sistema exibirá todas as informações do certificado e estas poderão ser alteradas. Para isso, basta proceder da mesma maneira como na Pesagem de Materiais Diversos.

Ao final do processo, basta confirmar as alterações efetuadas, clicando no botão . O sistema irá confirmar antes de concluir as alterações.

[EMPRESA DEMONSTRACAO - Abr/2016]

Tabela Editar Exibir Ajuda

Pesagem de Diversos - Acerto

Documento: Procurar

Filial: 0000003 - EMPRESA DEMONSTRACAO Certificado de Pesagem: 3675

Balança: Safra: 1314 Num.Original: Data: 10/02/2014

Fornecedor: 3 EMPRESA DEMONSTRACAO Tipo de Carga: 2

Bruto: 46,43 Tara: 14,24 Líquido: 32,19 Balança de Saída

Compartimento: 1 Equipamento: Placa: HQG-3560

Veículo: Motorista: TRANSP. PERNAMBUCANA

Cód. Pesagem	Seq.	Compartimento	Transporte	Bruto	Tara
12222	1			46,430	14,24

Confirmar

Confirma os Dados?

Yes No

Novo/Gravar Excluir Item Confirmar

Novo/Gravar Excluir Item Confirmar

Documento: 1

Nro. da OC:

Observação: 640 SACOS NR. 128.790 A 129.429

Tipo Doc.	Documento	Seq. da OE	Agente	Observação
2	1		825	640 SACOS NR. 128.790 A 129.429

Novo Doc. Exclui Doc.


OK Cancela

Usuário: MEGA

Acerto Pesagem de Diversos: Confirmação de Dados

Fechamento da Balança


Esta função tem como objetivo a atualização da matéria prima e o encerramento da moagem diária. Na opção de parâmetros do sistema pode-se decidir se este fechamento deverá ser manual ou automático.



Fechamento da Balança

Para isso, é necessário apenas informar o dia que está sendo encerrado, o Saldo de


Matéria Prima existente (em toneladas) e pressionar o botão . Se houver alguma crítica, esta será exibida pelo sistema. Quando não há saldo matéria prima, o sistema confirma se o saldo deverá ficar zerado.



Fechamento da Balança – Confirmação de saldo de cana zerado

Reabertura do Fechamento

Esta função permite reabrir a movimentação da balança para que se possam processar os ajustes necessários. Para que isto aconteça, é preciso parar a movimentação da balança e laboratório de sacarose, só reiniciá-la após a conclusão do processo.




Reabertura do Fechamento da Balança

Para processar a reabertura, basta selecionar o dia desejado, informar o Motivo e

pressionar o botão . É importante estar ciente que, ao reabrir um determinado dia, todos os dias posteriores a ele até a última data fechada, também estarão reabertos e será necessário fechar todos os dias após os ajustes necessários.

Transferência de Certificado

Esta função permite transferir certificados de um determinado dia para outro. Isto pode ocorrer pela necessidade de ajuste no fechamento diário da balança.



AGR-Pesagem [EMPRESA DEMONSTRACAO - Abr/2016]

AGR-Pesagem Editar Exibir Ajuda

Procurar Certificado de Pesagem que Inicie com Procurar

Certificado de Pesagem	Data Emissão	Data Movimento	Peso Entrada	Data	Peso Entrada
29	02/09/2014 03:36:41	03/09/2014	29,420	02/09/2014 03:36:	
40	02/09/2014 08:53:05	03/09/2014	27,280	02/09/2014 08:53:	
52	02/09/2014 10:03:50	03/09/2014	19,770	02/09/2014 10:03:	
53	02/09/2014 10:13:24	03/09/2014	27,280	02/09/2014 10:13:	
79	02/09/2014 14:21:31	03/09/2014	25,640	02/09/2014 14:21:	
82	02/09/2014 14:34:02	03/09/2014	26,630	02/09/2014 14:34:	
104	02/09/2014 16:17:47	03/09/2014	23,670	02/09/2014 16:17:	


Listagem Primeiro Anterior Próximo Último Transferir Fechar

Usuário MEGA

Transferência de Certificado

Na tela de transferência é possível filtrar a pesquisa, exibindo as informações por Certificado de Pesagem, Data de Emissão, Data Movimento, Peso de Entrada, Peso Líquido ou Peso de Saída. Para isso, selecione uma dessas opções no primeiro combo juntamente com o filtro a ser realizado no segundo combo ("que inicie com", "igual a", "diferente de", "que contenha", "que não contenha", etc.). No terceiro e último combo deverá ser digitada a informação que se deseja filtrar (por exemplo, o número do certificado, a data ou o peso). Por fim, basta pressionar o botão  para que as informações sejam exibidas.

☞ O sistema só permite realizar essa função se a data do movimento estiver aberto, caso seja necessário realizar a transferência o usuário deverá reabrir o referido dia.



Transferência de Certificado - Exemplo de Pesquisa

Ao ser selecionado o certificado que se deseja transferir, basta clicar no botão .

Ao ser exibida a tela da transferência, basta informar a data para a qual se deseja transferir o certificado e clicar no botão .


Após a confirmação uma mensagem como a exibida abaixo será visualizada informando que será necessário reemitir o certificado de pesagem com a nova data e o fechamento diário da balança refeito para ajuste de movimentações.

Consulta

Análise Gráfica/Gerencial

Entrada de Matéria Prima por Fundo Agrícola

Esta função permite consultar as entradas de matéria prima por fundo agrícola e desta maneira, obter um comparativo por Dia, Período e Safra.




Consulta de Entrada de Matéria Prima por Fundo Agrícola – Aba Gerencial

Na guia de análise gerencial, é preciso especificar o Período (Data Inicial e Final). Além disso, pode-se refinar a pesquisa, utilizando os filtros de Fornecedor e Safra.

Ao final, basta apenas pressionar o botão

Os Fundos Agrícolas podem ser detalhados por Frente e a matéria prima pode ser detalhada por Tipo (Própria e Fornecedor).

Pressionando-se o botão pode-se ativar/desativar os filtros da consulta.



Consulta de Entrada de Matéria Prima por Fundo Agrícola - Aba Gráfico

Nesta guia, é possível visualizar as informações obtidas da entrada de matéria prima em forma de gráfico.

Entrada de Matéria Prima de 1 em 1 hora

Esta função permite consultar as entradas de matéria prima de 1 em 1 hora e desta maneira, obter um comparativo por Dia, Fornecedor e Fundo Agrícola.

[EMPRESA DEMONSTRACAO - Abr/2016]

Tabela Editar Exibir Ajuda

Análise Gerencial Gráfico

Hora	PRÓPRIA			FORNECEDOR			TOTAL			Diferença do Dia Anterior		
	Viagens	Cargas	Toneladas	Viagens	Cargas	Toneladas	Viagens	Cargas	Toneladas	Viagens	Cargas	Toneladas
00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,0
01	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,0
02	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,0
03	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,0
04	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,0
05	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,0
06	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,0
07	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,0
08	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,0
09	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,0
10	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,0
11	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,0

Filtros

Data: 11/04/2016

Fornecedor: ... Todos os Fornecedores

Fundo Agrícola: ... Todos os Fundos Agrícolas

Excel

Aplicar


Listagem Filtros Primeiro Anterior Próximo Último Fechar

Usuário

Consulta de Entrada de Matéria Prima de 1 em 1 hora – Aba Gerencial

Na guia de análise gerencial, é preciso especificar Data. Além disso, pode-se refinar a pesquisa, utilizando os filtros de Fornecedor e Fundo Agrícola. Ao final, basta apenas pressionar o botão .

Pressionando-se o botão  pode-se ativar/desativar os filtros da consulta.



Consulta de Entrada de Matéria Prima de 1 em 1 hora - Aba Gráfico

Nesta guia, é possível visualizar as informações obtidas da entrada de matéria prima em forma de gráfico.

Entrada de Matéria Prima por Intervalo de hora

Esta função permite consultar as entradas de matéria prima de 1 em 1 hora e desta maneira, obter um comparativo por Dia, Fornecedor, Fundo Agrícola e Intervalo.

AGR-Entrada por Fundo Agrícola [EMPRESA DEMONSTRACAO - Abr/2016]

Tabela Editar Exibir Ajuda

Análise Gerencial Gráfico

Hora	PRÓPRIA			FORNECEDOR			TOTAL			Diferença do Dia Anterior		
	Viagens	Cargas	Toneladas	Viagens	Cargas	Toneladas	Viagens	Cargas	Toneladas	Viagens	Cargas	Toneladas
00 A 03	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
03 A 06	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
06 A 09	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
09 A 12	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12 A 15	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15 A 18	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18 A 21	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
21 A 00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Média:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Total:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

Filtros

Data: 11/04/2016 Intervalo: 03 Horas

Fornecedor: Todos os Fornecedores

Fundo Agrícola: Todos os Fundos Agrícolas

Excel

Aplicar


Listagem Filtros Primeiro Anterior Próximo Último Fechar

Usuário

Consulta de Entrada de Matéria Prima de horas – Aba Análise Gerencial

Precisa especificar Data e o Intervalo. Além disso, pode-se refinar a pesquisa, utilizando os filtros de Fornecedor e Fundo Agrícola. Ao final, basta apenas pressionar o botão 

Pressionando-se o botão  pode-se ativar/desativar os filtros da consulta.



Consulta de Entrada de Matéria Prima dehora - Aba Gráfico

Nesta guia, é possível visualizar as informações obtidas da entrada de matéria prima em forma de gráfico.

Entrada de Moagem de Matéria Prima

Permite consultar as entradas de beneficiamento de matéria prima por classe de fornecimento e compará-las em relação á safra anterior.

[DEMONSTRAÇÃO - Set/2010]

Tabela Editar Exibir Ajuda

Entrada de Moagem de Matéria Prima Gráfico

M.Prima	Safrá atual				Safrá anterior		
	Dia	Semana	Sem.Anterior	Total	Dia	Nesta Data	Diferença
Acionista	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
arrendado	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Fornecedor	0,000	0,000	0,000	51.763,830	168.543,090	0,000	-116.779,260
Fornecedor - Func	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Fornecedor - Pess	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Outras Origens	0,000	0,000	0,000	0,000	421,560	0,000	-421,560
Próprio	0,000	0,000	0,000	197.571,720	822.982,492	0,000	-625.410,772
Total	0,000	0,000	0,000	249.335,550	991.947,142	0,000	-742.611,592
Moagem	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Estoque Ant.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Estoque Atual	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Safrá atual: 1213 ... 20122013 Safrá Comparação: 1112 ... 20112012

Entrada no dia: 13/05/2013


Listagem Filtros Atualizar Fechar

neopartner

Consulta de Entrada de Moagem de Matéria Prima

Os parâmetros que devem ser informados para filtrar a consulta são a Safrá Atual que se quer comparar, a Safrá Anterior e a data de Entrada de matéria prima no dia. Em seguida, basta pressionar o botão  para que as informações solicitadas sejam exibidas.

O sistema apresenta as entradas de matéria prima por classe de fornecimento (Fornecedor e Própria), por Beneficiamento e por Estoque Anterior e Atual da Safrá Atual por Dia, Semana, Semana Anterior e Total e compara-as com o Dia e a Data das entradas na Safrá Anterior e as Diferenças entre as safras.




Consulta de Entrada de Moagem de Matéria Prima - Aba Gráfico

Nesta guia, as informações apresentadas na guia anterior são exibidas em forma de gráfico, demonstrando o comparativo da entrada de matéria prima por classe da Safra Atual e da Safra Anterior.

Entrada de Moagem de Matéria Prima Detalhada

Da mesma maneira que a função anterior, esta função permite consultar as entradas de beneficiamento de matéria prima por classe de fornecimento e compará-las em ao dia e semana da safra anterior, além de apresentar o saldo de matéria prima acumulado até o dia.




	NO DIA			NA SEMANA			ACUMULADO ATÉ O DIA		
	Safra Atual	Safra Comp.	Diferença	Safra Atual	Safra Anterior	Diferença	Safra Atual	Safra Comp.	Diferença

Consulta Detalhada de Moagem de Entrada de Matéria Prima

Para filtrar a consulta, deve-se informar a Safra Atual, a Safra Comparação e a data De entrada, que corresponde á data do início da parada e pressionar o botão .


O sistema apresenta as entradas de matéria prima por classe de fornecimento (Fornecedor e Própria), por Beneficiamento e por Estoque Anterior e Atual da Safra Atual, da Safra de Comparação e a Diferença entre elas no Dia, na Semana e o Acumulado Até o Dia que se está comparando.



Consulta Detalhada de Moagem de Matéria Prima - Aba Gráfico

Certificado de Pesagem de Matéria Prima

Esta função permite a consulta dos certificados de pesagem de matéria prima pelas últimas emissões e por certificados pendentes.



Consulta de Certificado de Pesagem de Matéria Prima

Para efetuar a consulta, pode-se filtrar a pesquisa por **Certificado de Pesagem**, **Compartimento**, **Data de Movimento**, **Fornecedor**, **Frota**, **Fundo Agrícola**, **Peso de Entrada**, **Peso Líquido**, **Peso de Saída**, **Placa** ou **Reboque**.


Para isso, deve-se selecionar uma dessas opções no primeiro combo juntamente com o filtro a ser realizado no segundo combo ("que inicie com", "igual a", "diferente de", "que contenha", "que não contenha", etc.). No terceiro e último combo deverá ser digitada a informação que se deseja obter (por exemplo, o número do certificado, compartimento, data, código do fornecedor, frota ou fundo agrícola, peso, número da placa ou reboque).

Por fim, basta pressionar o botão  para que as informações sejam exibidas.

Além disso, pode-se escolher ainda a **Safra** e selecionar se os **Certificados** a serem exibidos serão os **últimos emitidos** ou os que estão **pendentes** (cujos veículos não passaram ainda pela pesagem de saída). O sistema exibe a quantidade de certificados da safra.

Certificado de Produtos Diversos

Esta função permite a consulta dos certificados de pesagem de matéria prima pelas últimas emissões e por certificados pendentes.




Tipo da Carga	Certificado	Fornecedor	Nome do Fornecedor	Destinatário	Nome do Destinatário
1	2802	1	CONSOLIDADOR GERAL	1	CONSOLIDADOR GER
1	2802	1	CONSOLIDADOR GERAL	1	CONSOLIDADOR GER
1	2801	3	EMPRESA DEMONSTRACAO	3	EMPRESA DEMONSTR
2	2800	3	EMPRESA DEMONSTRACAO	3	EMPRESA DEMONSTR
1	2799	3	EMPRESA DEMONSTRACAO	3	EMPRESA DEMONSTR
2	2797	3	EMPRESA DEMONSTRACAO	8036	CLAUDIO ELIAS DE AF

Certificado de Produtos Diversos

Da mesma maneira, como na consulta de certificados de matéria prima, para efetuar a consulta de certificado de produtos diversos, pode-se filtrar a pesquisa por Certificado, Data do Movimento, Descrição do Produto, Destinatário, Fornecedor, Frota, Peso Bruto, Placa, Produto ou Tipo da Carga.


Para isso, deve-se selecionar uma dessas opções no primeiro *combo* juntamente com o filtro a ser realizado no segundo *combo* ("que inicie com", "igual a", "diferente de", "que contenha", "que não contenha", etc.). No terceiro e último *combo* deverá ser digitada a informação que se deseja obter (por exemplo, o número do certificado, data, descrição do produto, código do destinatário ou fornecedor, frota, peso, número da placa, produto ou tipo da carga).

Por fim, basta pressionar o botão  para que as informações sejam exibidas. Além disso, pode-se escolher ainda a Safras e selecionar se os Certificados a serem exibidos serão os últimos emitidos ou os que estão pendentes (cujos veículos não passaram ainda pela pesagem de saída). O sistema exibe a quantidade de certificados da safra.

Movimentação de Produtos Diversos

Entradas/Saídas

Esta função permite a consulta da movimentação de produtos diversos na empresa em um período determinado.



Movimentação de Produtos Diversos – Aba Entradas

Para efetuar a consulta, é necessário apenas informar o período que se quer consultar e se desejar, pode-se especificar o produto. Em seguida, basta apenas pressionar o botão .

A consulta dos produtos pode ser efetuada por Entradas ou Saídas, conforme guia selecionada.

[EMPRESA DEMONSTRACAO - Abr/2016]

Tabela Editar Exibir Ajuda

Movimentação de Produtos Diversos

Entradas **Saídas**

Código	Produto	Viagens no Dia	Quantidade no Dia	Peso Líquido no Dia	Viagens Acumulado	Quantidade Acumulado	Peso Líquido Acumulado

Período: 18/04/2016 a 18/04/2016

Produto:

Aplicar

Listagem Filtros Atualizar Fechar

Usuário: MEGA

Movimentação de Produtos Diversos - Aba Saídas