



Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Administração de Materiais	4
Descrição.....	4
Parâmetros Iniciais.....	4

Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Cientes Mega Construção.

Módulo Administração de Materiais




Administração de Materiais

Descrição

As rotinas de controle de estoque (Entradas, Movimento Estoque e Inventário) têm como finalidade a administração dos saldos dos itens, com suas entradas e saídas, bem como auditoria e apuração do inventário, para controle das movimentações realizadas nos almoxarifados.

Parâmetros Iniciais

Caminho: Global >> Configurações >> Parâmetros >> Administração de Materiais



Global - Parâmetros

The screenshot shows the 'Ajuda' window for 'Parâmetros - Inventário'. It features several tabs: 'Cotação', 'Aprovação', 'Pedido Compra', 'Controle de Qualidade', 'Controle de Estoque', 'Inventário', and 'Almoxa'. The 'Inventário' tab is active. The window is divided into several sections:

- Tipos de Movimento (1):** Contains fields for 'Entrada' (value: 1, description: '(E) Entrada por Compras') and 'Saída' (value: 3, description: '(5) Saída por Venda').
- Códigos de Ação (2):** Contains fields for 'Entrada' (value: 904, description: 'Ajuste de Estoque Positivo') and 'Saída' (value: 917, description: 'Ajuste de Estoque Negativo').
- Aplicação (3):** Contains fields for 'Entrada' (value: 980, description: 'Ajuste Positivo de Estoque') and 'Saída' (value: 990, description: 'Ajuste Negativo de Estoque').
- Nr. Contagens Iguais para Apuração (4):** A numeric field with the value '2'.
- Compara Estoque na Primeira Contagem (5):** Radio buttons for 'Sim' (selected) and 'Não'.
- Gera Saldo Pendente:** Radio buttons for 'Sim' and 'Não' (selected).
- Prioridade de Ordenação | Origens de Reserva:** A section titled 'Prioridade de Ordenação - Ficha de Inventário' containing two columns: 'Itens disponíveis' and 'Itens Selecionados'. The 'Itens Selecionados' column lists 'Almoxarifado', 'Localização', 'Cod. Grupo Item', and 'Descrição do Item'.

Parâmetros - Inventário

Tipos de Movimento (1) – Vincular os códigos de tipo de movimento para as entradas e saídas do estoque e para o controle dos saldos;

Códigos de Ação (2) – Vincular os códigos de ação para as rotinas de ajustes das entradas e saídas realizados no momento da apuração das diferenças, no final do processo do inventário;

Aplicação (3) – Vincular os códigos de aplicação necessários para os movimentos de ajustes de entradas e saídas realizadas no momento da apuração das diferenças, no final do processo do inventário;

Nr. Contagens Iguais para Apuração (4) – Informar o número de contagens necessárias para apuração do inventário;

Compara Estoque na Primeira Contagem (5) – Informar se deseja comparar o estoque já na primeira contagem do inventário.

The screenshot shows the 'Ajuda' window for 'Parâmetros - Almoxarifado'. It features several tabs: 'Inventário', 'Almoxarifado', 'Aviso de Recebimento', 'Aviso de Lançamento', 'Recebimento', and 'Movimento Esto'. The 'Almoxarifado' tab is active. The window is divided into several sections:

- Almoxarifado Devolução (6):** Contains fields for 'Almoxarifado' (value: 9997, description: 'Almoxarifado Devolução') and 'Localização' (value: 1, description: 'Localização Única').
- Almoxarifado Temporário (7):** Contains fields for 'Almoxarifado' (value: 9998, description: 'Almoxarifado Temporário') and 'Localização' (value: 1, description: 'Localização Única').

At the bottom right, there are 'OK' and 'Cancela' buttons.

Parâmetros - Almoxarifado

Almoxarifado Devolução (6) – Informar o código do almoxarifado e localização;

Almoxarifado Temporário (7) – Informar o código do almoxarifado e localização.



É obrigatório informar códigos de almoxarifados diferentes para Devolução e Temporário.



Parâmetros – Movimento Estoque

Centro de Custo/Projeto (8) – Informar o centro de custo e projeto, caso haja necessidade de input da informação no momento da finalização do lançamento da movimentação de estoque.