

Documentação – Atendimento de Mov. Pendente Automático (Origem Distribuição)

Objetivo

Explicar o funcionamento conceitual do processo de Atender Movimento Pendente Automático, para movimentos de origem do Módulo do Distribuição.

Tópicos Abordados

- ✓ Novo Parâmetro
- ✓ Conceito do Processo

Índice

OBJETIVO.....	1
TÓPICOS ABORDADOS.....	1
ÍNDICE.....	1
MATERIAIS.....	3
IMPLEMENTAÇÕES	3
Conceito	3
Parâmetros do Materiais	4

Materiais

Implementações

Conceito

O processo de Atendimento Automático para Movimento Pendente, ocorre para atender as saídas feitas pelo módulo de distribuição. Pois existem casos que mesmo não havendo estoque, é feito à venda esperando que na próxima entrada a quantidade atenda o saldo pendente.

Para ocorrer o processo, essa entrada deve ser feita no mesmo almoxarifado/ localização que ocorreu o movimento pendente.



Parâmetros do Materiais

Dentro dos Parâmetros do Materiais existe uma Pasta chamada Controle de Estoque, onde temos a opção de “Atende Mov. Pendente Automático” e também temos o novo Parâmetro “Mov. Pendente Regra de Almox./ Loc do Distribuição”.

The screenshot shows the 'Controle de Estoque' (Inventory Control) section of the 'MEGA MATRIZ' software. The interface is divided into several tabs: 'Solicitação', 'Cotação', 'Aprovação', 'Pedido Compra', 'Inspeção de Qualidade', 'Controle de Estoque', and 'Inve'. The 'Controle de Estoque' tab is active, displaying various configuration options for inventory management. A red box highlights the checkbox for 'Mov. Pendente Regra de Almox./ Loc do Distribuição', which is currently unchecked. Other visible options include 'Atende Mov. Pend. Automático' and 'Atende Mov. Pendente por Lote'. A warning message 'ATENÇÃO !!! O Formato deve conter MVT_ST_NUMDOC' is displayed in red text. The bottom of the window shows 'MEGA' and 'OK/Cancela' buttons.

Atende Mov. Pendente Automático

Ativa o processo de Atender Mov. Pendente automático significa que a qualquer entrada feita no almoxarifado/ localização que existe algum Mov. Pendente, será atendido se possível, ou seja, se houver saldo suficiente.

Mov. Pendente Regra de Almox./ Loc do Distribuição

Ao fazer o movimento de saída, do mov. Pendente, os dados de localização como Almoxarifado/ local, seriam o mesmo do movimento original. Ou seja, Se o Mov. Original que gerou o pendente, saiu do Almox: X e Loc Y, ao atender o mov. Pendente, seria feito a saída desse mesmo Almox X e Loc Y. Porém, como esse novo parâmetro, tem a opção, que, no momento de atender o mov. Pendente de forma automática, o Mega se baseia nas regras do Tipo de Documento (Cadastro do Módulo de Distribuição) para Prioridade de qual almoxarifado/ Localização deve ser feito à saída.