

Índice

APRESENTAÇÃO.....	2
<i>Objetivo</i>	2
<i>A quem se destina</i>	2
<i>Pré-Requisitos</i>	2
<i>Sobre este Manual</i>	2
<i>Convenções Adotadas</i>	3
SALVAR CONFIGURAÇÕES DA GRID.....	4
<i>Descrição da Configuração</i>	4
<i>Inclusão de Nova Configuração</i>	5
<i>Utilização das Configurações</i>	8

Apresentação

Objetivo

Levar ao conhecimento do usuário a importância e a forma de operar a nova funcionalidade de armazenamento das configurações das grids (tabelas) do Mega Empresarial na versão 4.00.

A quem se destina

Aos profissionais (sejam do suporte técnico, consultores de implantação ou usuários) ligados a todos os módulos do Mega Empresarial.

Pré-Requisitos

Conhecer os fundamentos e telas básicas do Mega Empresarial.

Sobre este Manual

O intuito deste material é somente servir como referência para o acompanhamento durante a operacionalização da nova funcionalidade de armazenamento das configurações das grids (tabelas). Nele, o usuário encontrará uma breve descrição da configuração, utilização, dicas dos principais atributos, além de exemplos. O objetivo deste manual não é auxiliar o usuário no processo de implantação do sistema. Para isso, o usuário deve entrar em contato com a área de consultoria da Mega Sistemas e/ou da Unidade que efetuou a implantação/venda do sistema.






Convenções Adotadas

Um sinal de adição (+) entre duas teclas significa que você deve pressionar essas teclas simultaneamente. Por exemplo, “pressione ALT+TAB” significa que você deve manter a tecla ALT pressionada enquanto pressiona TAB.

Quando o texto estiver em *itálico*, indica o nome de um componente do Windows, por exemplo: *check box*, *combo box*, etc.

Já quando o texto estiver em **negrito**, indica o nome de um componente do Mega2000, por exemplo: **Data Nascimento**, **Pasta Geral**, **Botão Atualiza**, etc.

Os ícones a seguir identificam os diferentes tipos de texto que podem ser encontrados neste material:

Ícone	Indica que o texto é:
	Uma observação importante
	Uma dica ou sugestão útil
	Um exemplo
	Relativo aos principais cadastros/processos que dependem do cadastro citado.
	Relativo ao nome do cadastro/processo no Banco de Dados.

Salvar Configurações da Grid




Figura 1 - Tela Principal da Configuração

Descrição da Configuração

A nova opção de configuração das grids do sistema possibilita o armazenamento dos mais diversos layouts para uma mesma grid (tabela). Com esta nova funcionalidade o usuário pode definir diversas formas de visualização da mesma grid e selecioná-las de acordo com sua necessidade, possibilitando com isso, a geração de relatórios simples a partir da grid que está sendo configurada.

Cada usuário do Mega Empresarial poderá criar suas próprias configurações onde estas configurações ficarão disponíveis apenas para o usuário que as criou com exceção das configurações criadas para o usuário "MEGA" que serão consideradas como configurações default para todos os usuários do sistema.

Inclusão de Nova Configuração



MGGLO.GLO_CONFIG




Figura 2 – Inclusão de Nova Configuração

Clicando com o botão direito do mouse sobre a grid é apresentada a lista de funcionalidades padrão da grid, e entre estas funcionalidades está a “Configuração”. Parando sobre a opção “Configuração” serão apresentadas duas novas opções que são “Edição” e “Config. Original”. Para se criar uma nova configuração é necessário clicar em “Edição”. A opção “Config. Original” serve para retornar à configuração original disponibilizada pela Mega Sistemas para a grid em questão. Quando a opção “Edição” é selecionada, a tela abaixo é apresentada.




Figura 3 – Lista de configurações existentes

Quando for solicitada a inclusão de uma nova configuração a tela abaixo será apresentada:




Figura 4 – Tela de configuração da Grid

Nesta tela devemos informar o nome da configuração através do campo “Título” localizado na parte superior da tela e os campos que se deseja visualizar na grid, localizados na parte central da tela. Na parte inferior da tela se encontra uma pré-visualização da grid onde é possível alterar a ordenação das colunas da grid. Quando a configuração for salva, a mesma já será aplicada como configuração padrão do usuário.



É possível salvar quantas configurações forem necessárias para cada usuário.



Apenas o próprio usuário que criou a configuração poderá utilizá-la com exceção das configurações que forem feitas no usuário “MEGA”, pois estas ficarão disponíveis para todos os usuários do sistema e serão denominadas como “Comum”. Todos os usuários poderão utilizar as configurações “Comum” porém somente o usuário “MEGA” poderá alterá-las.

Utilização das Configurações



MGGLO.GLO_CONFIG




Figura 5 – Inclusão de Nova Configuração

Qualquer usuário poderá utilizar as configurações salvas pelo usuário “MEGA” e que estão denominadas como “Comum” e as suas próprias configurações, denominadas “Usuário”. No exemplo da figura 5 podemos ver a existência de duas configurações, sendo a “Sigla e Nome” uma configuração padrão que foi criada para o usuário “MEGA” e a configuração “Primeiro DDI” que foi criada e só pode ser utilizada pelo usuário que está conectado.

A partir do momento que o usuário seleciona uma configuração para ser utilizada a mesma se torna a configuração padrão para o usuário, então quando a tela for aberta no futuro já trará a configuração que foi utilizada pela última vez automaticamente, sem que haja a necessidade do usuário selecioná-la novamente.

Para verificar qual a configuração que está sendo utilizada no momento basta clicar com o botão direito sobre a grid, selecionar a opção “Configuração” e verificar qual configuração se encontra selecionada. No exemplo da figura 5, a configuração que está sendo utilizada é a “Primeiro DDI”.