

Documentação – Parâmetro para procura de saldo em estoque

Documentação – Atendimento de Mov. Pendente Automático (Origem Distribuição)

<b>OBJETIVO</b> .....	2
<b>TÓPICOS ABORDADOS</b> .....	2
<b>DISTRIBUIÇÃO</b> .....	3
<b>IMPLEMENTAÇÕES</b> .....	3
<i>Conceito</i> .....	3
<i>Cadastro de Tipo de Documento</i> .....	4
<i>Onde será utilizado o parâmetro</i> .....	5
Pedido de Venda.....	5
Movimento de Estoque.....	6
Movimento Pendente.....	6
<b>MATERIAIS</b> .....	7
<b>IMPLEMENTAÇÕES</b> .....	7
<i>Conceito</i> .....	7
<i>Parâmetros do Materiais</i> .....	8



## Objetivo

- Explicar como o sistema trabalhará com o novo parâmetro para busca de saldo em estoque.
- Explicar o funcionamento conceitual do processo de Atender Movimento Pendente Automático, para movimentos de origem do Módulo do Distribuição.

## Tópicos Abordados

- ✓ Funcionamento do parâmetro “Somente Prioridade 1” para busca de saldo em estoque. (Distribuição)
- ✓ Novo Parâmetro (Adm. Materiais)
- ✓ Conceito do Processo (Adm. Materiais)



## Distribuição

### *Implementações*

#### Conceito

Foi criado no cadastro de Tipo de Documento o parâmetro “Somente Prioridade 1”. Se o parâmetro for marcado, caso não encontre saldo nos almoxarifados/locais definidos no tipo de documento, o sistema fará a busca apenas no almoxarifado/localização com prioridade 1 informado no cadastro do item.

Este parâmetro, busca somente os Almox./Localiz. cadastrados no item, mesmo que o parâmetro do item “Todos Almox./Localiz.” esteja marcado, não será utilizado neste caso para busca de saldo em estoque.



## Cadastro de Tipo de Documento

O novo parâmetro “Somente Prioridade 1” foi criado no cadastro de tipo de documento, aba Estoque >> Configuração de Filtros de Estoque”.

Este parâmetro somente estará habilitado se o parâmetro “Todos Almox./Localiz. do item” também estiver habilitado.

## Onde será utilizado o parâmetro

### Pedido de Venda/Nota Fiscal

No cadastro de pedido de venda, ao selecionar lote para o item, o sistema restringirá os lotes disponíveis pelo parâmetro "Somente Prioridade 1" (se estiver marcado).

☞ Se no tipo de documento houver algum almoxarifado/localização padrão cadastrado que possua saldo, também aparecerá em lotes disponíveis. O novo parâmetro filtrará somente o almoxarifado/localização do item, não o do tipo de documento. Logo, a prioridade do almoxarifado/localização do tipo de documento é maior que a informada no item.

The screenshot shows a software window titled "Lotes / Referências" with a sub-tab "Lotes Disponíveis". The main heading is "Lotes - Disponíveis para saída". On the right, there are two input fields: "Qtde. a Vincular:" with the value "1" and "Qtde. Vinculada:" with the value "0". Below this, there are three dropdown menus for "Cód. Almox.", "Cód. Loc.", and "Nr. Lote". A "Campos Editáveis" checkbox is present. The main area contains a table with the following columns: "Validade do Lote", "Qtde do Lote", "Qtde Solicitada", "Nome Localização", "Cód. Natureza Estoque", and "Data Entrada". The table has a tree-like structure with expandable rows for "Cód. Almox. : 10", "Cód. Loc. : 3", and "Nr. Lote : #". The visible data row is:

Validade do Lote	Qtde do Lote	Qtde Solicitada	Nome Localização	Cód. Natureza Estoque	Data Entrada
01/01/2000	5,000	0		DP	01/01/2000

At the bottom right of the window are "OK" and "Cancelar" buttons.

### **Movimento de Estoque**

O parâmetro “Somente Prioridade 1” será utilizado em toda movimentação de estoque feita pelo Módulo Distribuição.

Caso no tipo de documento esteja cadastrado um almoxarifado/localização com saldo, o parâmetro “Somente Prioridade 1” esteja marcado e o item contenha vários Almox./Localiz. cadastrados, porém o que está com prioridade 1 não contenha saldo, será gerado movimento no Almox./Localiz. que está no tipo de documento, independente do parâmetro “Todos Almox/Localiz.” no cadastro do item estar marcado.

Se o almoxarifado/localização do tipo de documento e do item (prioridade 1) não possuírem saldo, o sistema gerará o movimento pendente para o item.

### **Movimento Pendente**

Ao emitir nota fiscal de saída, se o parâmetro “Somente Prioridade 1” estiver marcado, o sistema filtrará os lotes disponíveis do item na geração do movimento pendente e gerará o movimento pendente com o almoxarifado/localização que seja prioridade 1 do item.



## Documentação – Atendimento de Mov. Pendente Automático (Origem Distribuição)

### **Materiais**

#### *Implementações*

#### **Conceito**

O processo de Atendimento Automático para Movimento Pendente, ocorre para atender as saídas feitas pelo módulo de distribuição. Pois existem casos que mesmo não havendo estoque, é feito à venda esperando que na próxima entrada a quantidade atenda o saldo pendente.

Para ocorrer o processo, essa entrada deve ser feita no mesmo almoxarifado/ localização que ocorreu o movimento pendente. Quando o novo parâmetro estiver marcado “Mov. Pendente Regra de Almox./ Loc do Distribuição” o sistema também verificará se existe movimentos pendentes para o item em questão, movimentos pendentes de origem D (Distribuição).



## Parâmetros do Materiais

Dentro dos Parâmetros do Materiais existe uma Pasta chamada Controle de Estoque, onde temos a opção de “Atende Mov. Pendente Automático” e também temos o novo Parâmetro “Mov. Pendente Regra de Almox./ Loc do Distribuição”.

The screenshot shows the 'Controle de Estoque' tab in the software. Key parameters include:

- Lead Time Compras: 0 em dias
- Lead Time Recebimento: 0 em dias
- Lead Time Inspeção: 0 em dias
- Tipo de Cálculo Demanda: Consumo Médio
- Tipo Aquisição Compras: Percentual sobre Custo Produto
- Custo Processo Aquisição: 0,00
- Custo ABC: CMD
- Característica Curva ABC: Saldo Financeiro
- Estoque Negativo: Não Aceitar
- Utiliza Rastreabilidade:
- Visualiza Saldo Negativo:
- Atende Mov. Pend. Automático:  Atende Mov. Pendente por Lote:
- Mov. Pendente Regra de Almox./ Loc do Distribuição:**
- Composição Padrão: 1
- Padrão de decimais para Lista: 6
- Ordenação Kardex: Data do Movimento
- Critério de Saldo: 0 Moeda Corrente
- Tipo Custo para Cont. Sintética: CMD
- Utiliza Regra Lotes:

Additional settings include 'Contabilização Totalizada' (por Dia, Produto, Grupo) and 'Valida Variação do Custo' (Aceita custo negativo, Limite para aumento/redução do custo).

A warning message states: **ATENÇÃO !!! O Formato deve conter MVT\_ST\_NUMDOC**

### Atende Mov. Pendente Automático

Ativa o processo de Atender Mov. Pendente automático significa que a qualquer entrada feita no almoxarifado/ localização que existe algum Mov. Pendente, será atendido se possível, ou seja, se houver saldo suficiente.

### Mov. Pendente Regra de Almox./ Loc do Distribuição

Ao fazer o movimento de saída, do mov. Pendente, os dados de localização como Almoxarifado/ local, seriam o mesmo do movimento original. Ou seja, Se o Mov. Original que gerou o pendente, saiu do Almox: X e Loc Y, ao atender o mov. Pendente, seria feito a saída desse mesmo Almox X e Loc Y. Porém, como esse novo parâmetro, tem a opção, que, no momento de atender o mov. Pendente de forma automática, o Mega se baseia nas regras do Tipo de Documento (Cadastro do Módulo de Distribuição) para Prioridade de qual almoxarifado/ Localização deve ser feito à saída.