

Índice

| | |
|--|----------|
| APRESENTAÇÃO | 2 |
| SOBRE ESTA DOCUMENTAÇÃO | 2 |
| CONVENÇÕES ADOTADAS..... | 2 |
| MATERIAIS | 3 |
| OBJETIVO | 3 |
| ANÁLISE DE SALDO DE ALMOXARIFADO POR PADRÃO..... | 4 |

Apresentação

Sobre esta documentação

O intuito deste material é somente servir como um guia para entendimento de uma nova funcionalidade. Nele você encontrará uma breve descrição da utilização de cada cadastro ou processo, dicas dos principais atributos, além de exemplos.

Convenções Adotadas

Um sinal de adição (+) entre duas teclas significa que você deve pressionar essas teclas simultaneamente. Por exemplo, “pressione ALT+TAB” significa que você deve manter a tecla ALT pressionada enquanto pressiona TAB.


Os ícones a seguir identificam os diferentes tipos de texto que podem ser encontrados neste material:

| Ícone | Indica que o texto é: |
|---|--|
|  | Uma observação importante |
|  | Uma dica ou sugestão útil |
|  | Um exemplo |
|  | Relativo aos principais cadastros/processos que dependem do cadastro citado. |
|  | Relativo ao nome do cadastro/processo no Banco de Dados. |

Materiais

Objetivo

Divulgar a tela que mostra o Saldo de Itens por Padrão de Almoxarifado, mostrando como funciona o conceito para zerar o saldo do item que está vinculado ao padrão antigo.



Materiais / Análise de Saldo de Almoxarifado por Padrão

Análise de Saldo de Almoxarifado por Padrão

Para acessar a tela, será necessário chegar até o caminho Módulo Materiais -> Opções -> Utilidades -> Análise de Saldo de Almoxarifado por Padrão, onde será exibida a seguinte tela:

Análise de Saldo de Almoxarifado por Padrão

Filial: 0000241 - EMPRESA TESTE

Item Inicial: ...

Item Final: ...

Dados do Movimento

Ação: ... Tipo Movimento Saída: ...

Zerar Saldo Padrão Anterior

| Item | Padrão Almox. | | | | |
|-------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------|------------|
| Cód. Almox. | Cód. Local. | Descrição da Localização | Descrição da Natureza | Cód. Natureza | Saldo Qtde |

ATENÇÃO !!!

Para corrigir os saldos, será necessário zerar os saldos dos itens nos almoxarifados de padrão(ões) anterior(es) e lançar estas quantidades em almoxarifados do padrão atual, conforme os passos abaixo:


- Informar o Código de Ação e o Tipo de Movimento de Saída;
- Clicar no botão Zerar Saldo Padrão Anterior e, em seguida, confirmar a operação;
- Com esse processo, o sistema irá gerar movimento(s) de saída que irá(ão) zerar o saldo no padrão anterior;
- Caso seja necessário atualizar o saldo do padrão anterior no padrão atual, o usuário deverá realizar os movimentos de estoque necessários (como Inventário ou Lançamento Manual de Estoque).

MEGA

Figura 1 – Tela de Análise de Saldo de Almoxarifado por Padrão

Materiais / Análise de Saldo de Almoxarifado por Padrão

Nessa tela, o usuário deverá informar qual item ou qual o intervalo de itens que ele deseja consultar o saldo pelo padrão de almoxarifado e clicar no Botão Aplicar Filtro para que os itens sejam exibidos.



Filial: 0000241 - EMPRESA TESTE

Item Inicial: 1099 ... TB TST Tubo Teste


Item Final: 1099 ... TB TST Tubo Teste

Aplicar Filtro

Fechar

Figura 2 – Filtro dos Itens

Nesse momento, é possível visualizar o saldo em todos os padrões de almoxarifado existentes, inclusive o padrão atual.



| Item | Padrão Almox. | | | | |
|-------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|------------|
| Cód. Almox. | Cód. Local. | Descrição da Localização | Descrição da Natureza | Cód. Natureza | Saldo Qtde |
| - | Item : 1099 | Saldo Qtde = 16.299 | | | |
| + | Padrão Almox. : 1 | Saldo Qtde = 8.045 | | | |
| + | Padrão Almox. : 10 | Saldo Qtde = 8.254 | | | |

Figura 3 – Saldo do Item por Padrão de Almoxarifado

No caso apresentado, o Padrão 1 é o Antigo e o Padrão 10 é o Atual.

Materiais / Análise de Saldo de Almoxarifado por Padrão

Com isso, será possível zerar o saldo desse Item no Padrão 1 ao clicar sobre o Botão Zerar Saldo Padrão Anterior. Para isso, basta informar um Código de Ação e um Tipo de Movimento para que os movimentos de saída sejam criados.

Dados do Movimento

Ação: 111 ... Sairas para Ajuste de Inventario

Tipo Movimento Saída: 4 ... Saida - Ajuste de Inventario

Zerar Saldo Padrão Anterior

Figura 4 – Informação dos dados para geração do Movimento

- ➡ Se existir Saldo em três ou mais padrões diferentes, o sistema irá zerar o saldo de TODOS os padrões diferentes do Padrão Atual;
- ➡ É obrigatório informar o Código de Ação e o Tipo de Movimento para executar o processo de zerar o saldo;
- 👍 É interessante que o Tipo de Movimento escolhido NÃO valide saldo em data retroativa. Isso faz com que eu consiga rodar o processo sem erros de estoque insuficiente para um determinado período.