



mega
construção

Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Patrimônio	4
Parâmetros.....	4
Geral.....	5
Formato Padrão.....	6
Valor Mínimo do Imobilizado.....	7
Inventário	7

Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.
Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Clientes Mega Construção.

Módulo Patrimônio




Parâmetros

Caminho: Configurações >> Parâmetros >> Patrimônio


Nesta tela, definimos os parâmetros de cálculo, classificação de itens, valor mínimo de immobilização, entre outras situações.

Ao clicarmos na tela, é apresentada a filial ativa e as opções de **copiar** ou **editar** os parâmetros.



Parâmetros


Ao clicarmos em copiar, solicita-se a filial de origem da qual os parâmetros serão copiados:



Parâmetros - Geral

Ao clicarmos em “**Editar**”, será apresentada a tela de parâmetros separada por abas:

Geral



Parâmetros - Geral

Prioridade (1) – Neste campo, determinamos a prioridade de busca e apresentação dos Grupos e Itens do patrimônio. Por exemplo, na configuração apresentada, primeiro será apresentado o Código Extenso dos Grupos e Itens;

Depreciar o Item (2) – Determina-se o momento da depreciação do item, podendo ser:

Aquisição – Considera-se o mês de aquisição no primeiro cálculo da depreciação;

Baixa – Considera-se o mês da baixa no cálculo da depreciação no momento da venda;

Ambos – Considera-se os meses de aquisição e baixa no cálculo da depreciação do bem;

Depreciação Proporcional (3) – Marcando este parâmetro, o sistema calculará a depreciação diária em períodos fracionados;

Permite o número repetido de PLAQUETAS no cadastro de Itens do Patrimônio? (4) – Marcando este parâmetro, o sistema permitirá que mais de um bem tenha o mesmo número de placa;


Replicar o código EXtenso para o campo PLAQUETA no cadastro de Itens do Patrimônio? (5) – Marcando este parâmetro, o sistema replicará o código extenso do item para o campo "Plaquinha" no cadastro do mesmo;

Não Utilizado (6) – Aqui informarmos o Centro de Custo e Projeto não utilizados, para alocação de movimentos sem classificação em projetos e centros de custo apropriados;

Ação Padrão para Integração (7) – Aqui determinamos quais serão os códigos de ação para integração dos movimentos de **Aquisição** (módulo Materiais) e **Baixa** (módulo Distribuição);

Estrutura Padrão para Integração (8) – Estrutura padrão para qual serão integrados os movimentos de aquisição e baixa do Ativo Imobilizado.


Formato Padrão



Parâmetros – Formato Padrão

Nesta aba definimos os formatos padrões a serem utilizados para impressão de relatórios na rotina “[Consulta Saldos](#)”.


Valor Mínimo do Imobilizado



Parâmetros – Valor Mínimo do Imobilizado

Nesta aba, definimos o valor mínimo dos bens a serem imobilizados. Aqui, inserimos o valor definido pela Lei nº 9.249/95 como exemplo.

Inventário



Parâmetros – Inventário

Nesta aba definimos os campos para apuração de divergências, na tratativa de inventário sobre os bens do ativo.