



mega
sistemas corporativos



mega
construção

Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Carteira de Recebíveis.....	4
Exportação de Segurados.....	4


Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação. Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Clientes Mega Construção.

Módulo Carteira de Recebíveis



Carteira de Recebíveis

Exportação de Segurados

Caminho: Carteira de Recebíveis >> Processos >> Exporta Segurados dos Contratos

Este processo é responsável por exportar algumas informações dos segurados, contratos e das estruturas envolvidas em formato “.xls” e possibilitar o envio à seguradora. Algumas informações como: parcelas faltantes, saldo devedor, endereço dos segurados, entre outras, podem ser verificadas no arquivo modelo de exportação.

Os arquivos são de dois tipos:


DFI – Danos Físicos ao Imóvel – Para este caso, o percentual de participação será sempre 100% para o primeiro comprador;

MIP – Morte e Invalidez Permanente – O percentual de participação respeita o cadastro de segurados.

Cada um possui o seu próprio layout, ambos em formato “.xls”. Pode-se escolher qualquer um deles ou ambos.


Neste assistente será possível realizar:

- ✓ Seleção das Filiais Ativas;
- ✓ Seleção dos Empreendimentos;
- ✓ Seleção dos Blocos;
- ✓ Seleção dos Contratos;
- ✓ Definição de alguns parâmetros: tipo de arquivo a ser gerado, data de inativação do segurado, data base para cálculo do saldo devedor e local em que o arquivo será exportado;
- ✓ Resumo da Operação.




Assistente para Exportação dos Segurados dos Contratos

Selecione a **Filial** que deseja exportar o segurado:




Assistente para Exportação dos Segurados dos Contratos

Selecione o **Empreendimento** que deseja exportar os segurados:




Assistente para Exportação dos Segurados dos Contratos

Selecione o **Bloco** desejado:




Assistente para Exportação dos Segurados dos Contratos

Em seguida, selecione o **Contrato**:



Assistente para Exportação dos Segurados dos Contratos

Definir os **parâmetros** para exportação:



Assistente para Exportação dos Segurados dos Contratos

Tipo de arquivo a ser gerado (1) – DFI, MPI ou ambos;

Local do arquivo (2) – Local em que o arquivo será exportado. Este local pode ser parametrizado pelo caminho: Cadastros >> Parâmetros >> Parâmetros Adicionais >> Segurados, ou pode-se selecionar outro local. Para melhor organização dos arquivos exportados, serão criados subdiretórios de ano e mês;

Data do processo (3) – Data em que o processo de exportação é realizado;


Data de inativação do segurado (4) – Esta data é usada para preencher o campo "data de inativação" no segurado, caso o saldo do contrato tenha sido zerado;

Data base para cálculo do saldo (5) – Data preenchida pelo usuário para cálculo do saldo devedor.

O processo de exportação de segurados é por **Holding (Filial Ativa)**.


 **A exportação substituirá automaticamente arquivos de mesmo nome no diretório de destino sem verificação, por isso atentar-se caso haja necessidade de utilizar o arquivo já existente.**

O layout desses arquivos são iguais, porém as colunas Saldo devedor, Data de nascimento 1 e Sexo 1, são específicas para o arquivo tipo MPI e as colunas Avaliação, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP são específicas para o arquivo tipo DFI.




Assistente para Exportação dos Segurados dos Contratos

Clique em **Finalizar** para dar início ao processo de exportação. Será apresentada a seguinte mensagem:



Confirmar

Após a exportação será mostrado o **resumo do processo**:



Assistente para Exportação dos Segurados dos Contratos